

HBase - Update data

Để cập nhật dữ liệu trong bảng HBase, bạn có thể sử dụng lệnh `put`. Lệnh `put` cho phép bạn cập nhật một giá trị mới vào một hàng cụ thể trong bảng của bạn.



Để sử dụng lệnh `put`, bạn cần chỉ định tên bảng, tên hàng, tên cột và giá trị bạn muốn cập nhật.

Cú pháp của lệnh `put` như sau:

```
put 'ten_bang', 'hang_key', 'ten_cot', 'gia_tri'
```

Trong đó:

- `ten_bang` là tên của bảng bạn muốn cập nhật dữ liệu.
- `hang_key` là khóa của hàng bạn muốn cập nhật dữ liệu.
- `ten_cot` là tên của cột bạn muốn cập nhật.
- `gia_tri` là giá trị bạn muốn cập nhật.

Ví dụ, để cập nhật giá trị của cột `age` thành `35` cho hàng `1` trong bảng `user_table`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
put 'user_table', '1', 'info:age', '35'
```

Lệnh này sẽ cập nhật giá trị của cột `age` thành `35` cho hàng `1` trong bảng `user_table`.

Nếu bạn muốn cập nhật nhiều giá trị cho cùng một hàng, bạn có thể sử dụng nhiều lệnh `put` khác nhau. Ví dụ, để cập nhật giá trị của cột `age` thành `35` và giá trị của cột `name` thành `John` cho hàng `1` trong bảng `user_table`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
put 'user_table', '1', 'info:age', '35'  
put 'user_table', '1', 'info:name', 'John'
```

Lệnh này sẽ cập nhật giá trị của cột `age` thành `35` và giá trị của cột `name` thành `John` cho hàng `1` trong bảng `user_table`.

Với lệnh `put`, bạn có thể cập nhật bất kỳ giá trị nào cho bất kỳ hàng hoặc cột nào trong bảng của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra một bảng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của bạn.

Revision #1

Created 21 June 2023 03:33:22 by Laptrinh.vn

Updated 21 June 2023 03:34:33 by Laptrinh.vn